


ZEMAK Finans Kurumsal LAN Kurulum Kılavuzu

Bu kılavuz, ZEMAK Finans Kurumsal LAN yapısının ana bilgisayar (Server/Ana PC) ve istemci bilgisayarlara kurulumu için hazırlanmıştır. Adımlar basit ve anlaşılır şekilde açıklanmıştır.

1. Sistem Yapısı



2. Ana PC Hazırlığı

- Ana bilgisayarda Windows 11 Pro kullanılması önerilir.
- Bilgisayarın adı sabit olmalıdır.
- Yerel ağ bağlantısı aktif olmalıdır.
- Tüm bilgisayarlar aynı modem veya switch üzerinden bağlanmalıdır.

3. Ana PC Uyku Modunu Kapatma

- Başlat > Ayarlar > Sistem > Güç ve Pil bölümünü açın.
- Ekran ve Uyku kısmında tüm seçenekleri 'Asla' yapın.
- Bilgisayarın otomatik kapanmaması önemlidir.

4. Klasör Paylaşımı

- C:\ZEMAK_FINANS klasörü oluşturun.

- Klasöre sağ tıklayın > Özellikler > Paylaşım.
- Gelişmiş Paylaşım seçeneğini açın.
- Bu klasörü paylaş seçeneğini işaretleyin.
- İzinler kısmında Tam Denetim verin.

5. Güvenlik Duvarı Ayarları

- Denetim Masası > Windows Defender Güvenlik Duvarı açın.
- Dosya ve Yazıcı Paylaşımı izinlerini aktif edin.
- Özel Ağ seçeneğinin aktif olduğundan emin olun.

6. Ana PC IP Sabitleme

- Denetim Masası > Ağ Bağlantıları bölümüne girin.
- IPv4 ayarlarını açın.
- Örnek IP: 192.168.1.10
- Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
- Varsayılan ağ geçidi: Modem IP adresi

7. İstemci Bilgisayar Kurulumu

- İstemci bilgisayarı aynı ağa bağlayın.
- Dosya Gezgini açın.
- \\ANA_PC_ADI veya \\192.168.1.10 yazın.
- Paylaşılan klasöre erişim sağlayın.
- ZEMAK Finans programını çalıştırın.

8. Kısayol Oluşturma

- Masaüstüne sağ tıklayın > Yeni > Kısayol.
- Program EXE yolunu seçin.
- İsim olarak 'ZEMAK Finans' yazın.

9. Veri Tabanı Kontrolü

- Ana bilgisayarda finans_panel.db dosyasının bulunduğunu kontrol edin.
- İstemciler aynı veritabanını kullanmalıdır.
- Yedekleme işlemleri düzenli yapılmalıdır.

10. Önerilen Kurumsal Ayarlar

- Windows güncellemelerini düzenli yapın.
- Antivirüs istisnasına ZEMAK_FINANS klasörünü ekleyin.

- Ana bilgisayarını UPS ile kullanın.
- Kablosuz yerine kablolu ağ önerilir.

11. Hızlı Kontrol Listesi

1. Ana PC açık mı?
2. Uyku modu kapalı mı?
3. Paylaşım açık mı?
4. Firewall izinleri verildi mi?
5. İstemci aynı ağda mı?
6. Program açılıyor mu?
7. Veritabanı erişimi çalışıyor mu?

12. Destek ve Notlar

Kurulum sırasında tüm istemcilerin aynı ağda olduğundan emin olun. Kurumsal kullanımda gigabit switch ve kablolu ağ altyapısı önerilir.